



Instrukcja tworzenia plików gerber – Eagle starsze wersje

1. Ściągamy plik „[Gerbery2010.cam](#)” z naszej strony internetowej.
2. Otwieramy plik w programie Eagle.
3. Przechodzimy do okna z widokiem płytki.
4. Wybieramy:
 - Tools
 - Ratsnest-wygenerowanie poligonu masy




5. Wybieramy:

- File
- CAM Processor




6. Wybieramy z menu okna CAM Processor:

- File
 - Open
 - Job




7. Wybieramy ściągnięty plik „Gerbery2010.cam”:

- Otwórz



8. Klikamy na dole w przycisk

- Process Job.



9. Zamykamy program Eagle.

10. Wyeksportowaliśmy gerbery do katalogu, w którym znajduje się plik z projektem płytki

(pliki: b.gbl, t.gtl,d.nc, m.mil, ts.gts, bs.gbs, opis.gbl, opis.gtl).