



## Instrukcja tworzenia plików gerber – Eagle od wersji 9.2

1. Otwieramy plik w programie Eagle.
2. Przechodzimy do okna z widokiem płytki.
3. Wybieramy:
  - Tools
  - Ratsnest- generacja poligonu masy
4. Wybieramy:
  - File
  - CAM Processor...



## 5. Przy warstwach soldermaski odznaczamy "Negative polarity".



6. Sprawdzamy czy wszystkie potrzebne warstwy zostały załadowane.

7. Klikamy na dole w przycisk:

- Process Job.

8. Wyeksportowaliśmy gerberzy do katalogu, w którym znajduje się plik z projektem płytki

(pliki: b.gbl, t.gtl,d.nc, m.mil, ts.gts, bs.gbs, opis.gbl, opis.gtl).