

1. Ściągamy plik „Gerbery2010.cam” z naszej strony internetowej.
2. Otwieramy plik w programie Eagle.
3. Przechodzimy do okna z widokiem płytki.
4. Wybieramy:
  - „Tools”
    - „Ratsnest”
5. Wybieramy:
  - „File”
    - „CAM Procesor”
6. Wybieramy z menu okna CAM Processor:
  - „File”
    - “Open”
      - “Job”
7. Wybieramy ściągnięty plik “Gerbery2010.cam”:
  - Otwórz
8. Klikamy na dole w przycisk “Precess Job”.
9. Zamykamy program Eagle.
10. Eksportowaliśmy gerbery do katalogu, w którym znajduje się plik z projektem płytki (pliki: b.gbl, t.gtl, d.nc, m.mil, ts.gts, bs.gbs, opis.gbl, opis.gtl).